

Installation der VDE-Anwendung im Netzwerk

Änderungen zur Version 8.0 in rot.

Die Installation der Netzwerkversion des VDE-Anwendungsprogrammes geschieht ausschließlich auf dem Server. Eine Installation der Anwendung auf einzelnen Clients im Netzwerk entfällt.


Nach der Installation müssen die Clients mit dem Programm **VDEAdmin.exe** für den Zugriff autorisiert werden. Darüber hinaus muss auf den Clients eine Verknüpfung zum Programm (VDEView.exe) geschaffen werden.

Server

Wird Setup.exe der DVD mit dem Parameter /net (z. B. E:\setup /net) gestartet, so installiert das Setup die Anwendungsdatenbank, den VDE-Viewer sowie ein Administrationstool namens VDEAdmin.exe.

Aufruf über: Start>Ausführen:Ihr Laufwerksbuchstabe:\ setup.exe /net

Bsp.:



Anwendungsdatenbank

Alle Normen, Entwürfe sowie die zugehörigen Datenbankdateien werden in die Ordner \\V, \\E\ und \\A\ des von Ihnen gewählten Installationspfades kopiert. Dies ist bei der Erst-Installation zeitaufwändig (es werden ca. 3,7 GB Daten kopiert), bei den folgenden Installationen stellt die Anwendung selbstständig fest, welche Dateien ausgetauscht/ergänzt werden müssen, so dass diese weitaus schneller verlaufen.


Update

Bitte führen Sie jedes Mal, wenn Sie eine neue DVD erhalten, Setup /net aus, und **sorgen Sie bitte dafür, dass von den Anwendern nicht auf die Dateien zugegriffen wird, während Sie das Update vornehmen.** Die Datenbanken können sonst nicht aktualisiert werden (bei einer Suche werden 0 Treffer ausgegeben).

VDEAdmin.exe


Das Netzwerk-Administrations-Tool. Hiermit geben Sie das VDE-Anwendungsprogramm für die autorisierten Nutzer frei. Sollten Sie eine größere Benutzer-Anzahl freizugeben haben, beachten Sie bitte das Dokument *client_import.pdf*.

Beim erstmaligen Start der VDEAdmin.exe werden Sie aufgefordert ein Passwort zu vergeben. Wählen Sie hier frei Ihr eigenes Passwort, welches zum Schutz vor unbeabsichtigten Änderungen der Codewörter und Userdaten notwendig ist.



The screenshot shows a dialog box titled "VDE-Anwendungs-Administration". The text inside reads: "Um die eingegebenen Codewörter vor unbeabsichtigter Änderung zu schützen, vergeben Sie hier bitte ein eigenes Passwort. Bei jedem Start der Anwendung werden Sie nach diesem Passwort dann gefragt." Below the text are two input fields: "Passwort:" and "Wiederholung:". At the bottom are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Für jeden Netzwerkadministrator muss einmalig diese Berechtigung freigegeben werden.



The screenshot shows the same dialog box, but now the "Passwort:" field is active and contains a vertical cursor. The "Wiederholung:" field is empty. The "OK" and "Abbrechen" buttons are still visible at the bottom.


Einrichten der User im VDEAdmin.exe

(1) Starten Sie die VDE-Administration und melden Sie sich mit Ihrem Administrationspasswort an.

(2) Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

(3) Tragen Sie unter **Anmeldename** den genauen Anmeldenamen aus Ihrem Netzwerk ein. Das Feld **Computername** dient nur zu Ihrer Information, die restlichen Felder sind nur erforderlich, wenn dem Anwender die Erweiterung des Abonnements ermöglicht werden soll.

(4) Klicken Sie auf **Zugriffsberechtigung**, und tragen Sie das Codewort zum VDE-Anwendungsprogramm ein.



Benutzereinstellungen

Benutzer
Zugriffsberechtigung
Kommentare
Datenbankverzeichnis

Angaben zum Benutzer

Computername: PC-Muster

Anmeldename: Mustermann

* Name:

* Firmenname:

Abteilung:

* Straße/Hausnummer:

* Postleitzahl/Ort:

* E-Mail Adresse:


Kundennummer:

* Bitte beachten Sie, dass diese Angaben notwendig sind, falls Sie Ihr DVD-Abonnement erweitern wollen.

OK Abbrechen

(5) Lassen Sie die Einträge unter **Kommentare** und **Datenbankverzeichnis** vorerst unberührt (hier sollte zu diesem Zeitpunkt der lokale Pfad zum Installationsverzeichnis (z. B. **D:\Programme\VDE**) eingetragen sein, da sonst die Prüfung des Codewortes häufig an der Windows-Firewall scheitert.

(6) Wählen Sie **nach dem Anlegen aller Benutzer** den Button **Grundeinstellungen**, um das Kommentar- sowie das Datenbank-Verzeichnis für Ihr spezielles Netzwerk einzurichten. Nun sollten die Einträge in der Form erfolgen, in der sich das freigegebene Verzeichnis mit dem VDE-Anwendungsprogramm bei Ihren Netzwerk-Clients darstellt.
z. B. \\server01\programme\$\VDE).



Status



Die Statusanzeige in der VDEAdmin.exe gibt Hinweise zurück, ob die User korrekt eingerichtet sind (z. B. ob eine Verbindung zum Server besteht u. ä.).

Hinweis zu Kommentaren/ Notizzetteln

Das Kommentar-Verzeichnis enthält die Notizzettel sowie die Hervorhebungen im Normtext, die der Nutzer mit dem Text-Hervorhebungswerkzeug (Textmarker) erzeugt hat. Diese werden grundsätzlich im Verzeichnis `\Annots\nutzername\` gespeichert. (Hierfür dient die Checkbox „Anmeldenamen an das Kommentarverzeichnis anhängen“. Ist die Box nicht aktiviert, werden Notizen und Hervorhebungen für alle Nutzer im selben Verzeichnis gespeichert, sind also auch allen zugänglich.)

Alternativ können auch die Notizen von mehreren Anwendergruppen zusammengefasst werden, legen Sie hierfür bei den einzelnen Nutzern die Kommentarverzeichnisse z. B. nach Abteilungen an. (\Annots\Abt_Service\, und \Annots\Abteilung_Werkstatt).

Import von Notizzetteln

Notizen aus alten Versionen des VDE-Anwendungsprogramms können mittels „Notizzettel übernehmen“ vom lokalen Arbeitsplatz des Nutzers importiert werden (aus dem Verzeichnis \VDE\Annots\).

Arbeitsplatz-Setup

Ein Arbeitsplatz-Setup entfällt ab der Version 8 komplett, grundsätzlich muss auf den Arbeitsplätzen nur noch eine Verknüpfung zum VDE-Viewer auf Ihrem Server erstellt werden. Anschließend sind die Nutzer mit dem Admin-Tool freizuschalten (siehe oben).

VDEView.exe

Es handelt sich um das ausführbare VDE-Anwendungsprogramm. Auf dem Client muss lediglich eine Verknüpfung zu dieser Datei geschaffen werden.

Benötigte Rechte


Die Arbeitsplätze, die das Programm nutzen sollen, müssen auf dem Server in \\Installationsverzeichnis\VDE\ Leserechte, in \\Installationsverzeichnis\VDE\Annots\ jedoch auch **Schreibrechte** haben.

De-Installation der Vorversion

Bitte deinstallieren Sie eventuelle Vorversionen über <Systemsteuerung><Software de-installieren. Sollten die Nutzer die Notizzettel-Funktion genutzt haben, um eigene Kommentare zu erstellen, sollten diese auf dem Server importiert werden (siehe oben).

NEU – ACHTUNG:

Nach einer Aktualisierung der Daten (Installation/Update einer neuen Ausgabe) müssen Sie die VDEAdmin.exe starten und 'Übernehmen' anklicken, so dass das Codewort für die neue Ausgabe aktiviert wird.



Anwenderunterstützung

Sollten Fragen/Probleme bestehen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an:

Frau Goos / Herrn Behrens
support@vde-verlag.de